



KONFIGURACJA PROGRAMU ZOIPER

1. Instalacja programu ZoIPer

Pobierz plik instalacyjny na swój komputer a następnie uruchom go.

Kliknij kolejno przyciski:

1. Next
2. I Agree
3. I Agree
4. Next
5. Next
6. Next
7. Install
8. Finish

2. Zmień domyślny język na język polski 🇵🇱

Uruchom program ZoIPer, najedź kursorem na obszar telefonu, a następnie kliknij prawy przycisk myszki. Z listy dostępnych opcji wybierz **Languages** > **Polski**, tak jak to jest pokazane na poniższym rysunku.



Rys.1


3. Ustaw program ZoIPer do działania w TeleOk.

Przejdź do menu **Opcje**.




Rys. 2

Kliknij **Dodaj nowe konto SIP**, podaj dowolną nazwę, np. "konto TeleOK" i kliknij przycisk **OK**.



Rys. 3

W pierwszej kolejności zaznacz pole "Pokaż opcje zaawansowane" (w lewym dolnym rogu).



Rys. 4

Wpisz odpowiednie wartości w polach :

Sekcja Opcje konta SIP

Domena	sip.teleok.pl
Nazwa użytkownika	wpisz login twojego konta TeleOK, który podałeś podczas rejestracji konta
Hasło	podaj hasło VoIP , które otrzymałeś po zarejestrowaniu nowego konta

Sekcja Zaawansowane opcje konta

Użytkownik dla autentykacji	wpisz login twojego konta TeleOK, który podałeś podczas rejestracji konta
Użyj zewnętrznego proxy	zaznacz opcję <input checked="" type="checkbox"/>

Zewnętrzny proxy	sip.teleok.pl
Wygaśnięcie rejestracji	300
Serwer stun	z listy wybierz " Nie używaj serwera STUN "

Po wprowadzeniu wszystkich wartości kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie **OK**

Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, na ekranie telefonu ZoIper pojawi się informacja ze statusem rejestracji konta TeleOK (**Zarejestrowano**).



Rys. 5